


# GELISH DIP UN COLOR APLICACION FORTALECIENDO LA BASE



1. Realizar el trabajo de cutícula, darle forma a la uña con una lima de gramaje 240 **Hand and Nail Harmony 240 file** y remover el brillo con el lado 180 de la pulidora **Hand and Nail Harmony 100/180 Buffer**. Saturar un paño libre de pelusa Wipe It Off con limpiador de superficie Nail Surface Cleanse y limpiar profundamente las uñas. Aplicar una capa delgada de preparador **Prep** y permitir que seque al aire

**NOTA.** – Esta aplicación es para aquellas uñas que requieras dureza extra. También se puede utilizar para uñas muy planas para crear un arco mas natural y resistente.




2. Trabajando una uña a la vez, aplica una capa fina de **Base Coat** a  $\frac{3}{4}$  de la uña natural, dejando un espacio en la cutícula, luego sumergirlo inmediatamente en el Clear **Dipping Powder**. Sacude el exceso de polvo. Repita en las uñas restantes.

**NOTA** – evitar la zona de cutícula en la primera capa mantiene la zona fina y sin relieves indeseados.



3. Aplicar una segunda capa de Base Coat, esta vez ligeramente más grande que la primera aplicación, aún continuando la forma de herradura y volver a sumergir en el polímero transparente CLEAR Dipping Powder, retirar el exceso de producto inmediatamente. Repetir en las uñas restantes.  
**NOTA** – en este paso evitar poner producto cerca de los lados para evitar que se amontone el producto.



4. Aplicar una tercer capa de **Base Coat**, esta vez un poco más grande que la segunda aplicación. Esta aplicación deberá cubrir un  $\frac{3}{4}$  del plato de la uña y alcanzar los lados de la uñas. Sumergir nuevamente en su polímero de color/transparente **COLOR/CLEAR Dipping Powder**, retirar el exceso de producto inmediatamente. Repetir en las uñas restantes.

**NOTA** – esta aplicación puede ser finalizada con transparente **CLEAR** en vez de **COLOR** si se requiere dar un look natural a la uña.



5. Aplicar una cuarta capa de **Base Coat**, esta vez sobre toda la superficie de la uña y volver a sumergir en su polímero de color/transparente **COLOR/CLEAR Dipping Powder**, retirar el exceso de producto inmediatamente. Repetir en las uñas restantes.

NOTA – si su pincel se endurece sumergirlo en el restaurador de pincel Brush Restorer permitiendo que se humedezca hasta que se ablande.



6. Aplicar una capa de Activator sobre la uña, y esperar 20 segundos para permitir que el Activator trabaje. Aplicar una capa final de Base Coat para sellar la uña, y permitir que seque al aire.



7. Suavizar y refinar la superficie de la uña usando el lado de gramaje 100 de una pulidora Hand and Nail harmony buffer. Para más suavidad y refinamiento utilizar el lado de gramaje 180, y finalizar con el lado de gramaje 220 y luego con el lado 280 de la pulidora.

NOTA – puede refinar los lados y el borde libre con una lima de gramaje 180 Hand and Nail Harmony 180 file.



8. Aplicar una capa delgada de activador Activator sobre la uña y esperar 20 segundos para permitir que el activador Activator trabaje. Limpiar el exceso de activador Activator sobre la uña con un paño seco libre de pelusa Wipe It Off .



9. Aplicar dos capas delgadas de Top Coat para sellar y dar un alto brillo. Esperar cinco minutos para que seque completamente al aire. Finalizar aplicando aceite de cutículas Nourish cuticle oil en la piel circundante a la uña.